

# [Remoto] WOL: Haciendo WOL

## Desde Linux

- **Orden por consola.** Una posible orden es `wakeonlan` y puede ser necesario instalarla previamente

```
# aptitude install wakeonlan
```

El uso de esta orden:

```
usuario@host:~$ wakeonlan
Usage
  wakeonlan [-h] [-v] [-i IP_address] [-p port] [-f file] [[hardware_address] ...]

Options
  -h
      this information
  -v
      displays the script version
  -i ip_address
      set the destination IP address
      default: 255.255.255.255 (the limited broadcast address)
  -p port
      set the destination port
      default: 9 (the discard port)
  -f file
      uses file as a source of hardware addresses

See also
  wakeonlan(1)
```

- **Ejemplo** para encender un equipo:

```
$ wakeonlan 64:51:06:36:0e:35
```

- **Ejemplo** para en una única orden encender varios equipos:

```
$ wakeonlan -f macs.txt
```

donde previamente hemos creado el fichero `macs.txt` con la lista de MACs de los ordenadores que queremos encender

[macs.txt](#)

```
04:92:26:c3:8a:f8
64:51:06:36:0e:35
64:51:26:60:0e:3e
04:92:f6:c1:f3:c0
64:51:06:5b:f0:eb
64:51:26:51:07:c3
```

## Desde Windows

Hay múltiples programas que permiten hacerlo. Uno de ellos es [MagiWOL](#), que existe tanto en versión instalable como portable.



### MagiWOL

- [MagiWOL versión portable 3.42](#)
- [MagiWOL versión portable 3.62](#)

## Desde un NAS Synology

### Edit task

General | **Task Settings**

---

#### Notification

Send run details by email

Email:

Send run details only when the script terminates abnormally

---

#### Run command

User-defined script

```
synonet --wake 50:E5:49:31:DF:59 eth0;  
#ether-wake -i eth0 50:E5:49:31:DF:59;  
#etherwake -b 192.168.1.66 50:E5:49:31:DF:59;
```

## Información adicional

**Fecha de verificación de enlaces: 5 de mayo de 2026**



1. [Wikipedia - Wake on LAN](#)
2. [Wake on Lan \(TECNOZERO\)](#)
3. [Wake on Lan - Encendido remoto](#)
4. [Encendido remoto Wake On Lan](#)
5. [How To Wake up Windows Machine via WOL from Synology NAS \(or any Linux Server\)](#)

From:

<https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

[https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol\\_basico:inicio](https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol_basico:inicio)

Last update: **2026/05/05 13:06**

