

# Activar PPPoE en un Mikrotik



Procedimiento incompleto. Pierdo la redirección de puertos con protocolo TCP. Hay que ver cómo arreglar eso...




Procedimiento realizado para usar el router neutro a través del router del ISP configurado como monopuesto.



- [Como configurar un servidor PPPoE en Mikrotik y RouterOS](#)

- El router del ISP es de O2/Movistar, con lo que el usuario y la contraseña para conexión PPPoE en Movistar son adslppp@telefonicanetpa y adslppp respectivamente.



## Proceso en el router neutro

En el Mikrotik, que es nuestro router neutro, hacemos:

- **Configuramos el cliente PPPoE:** PPP > Interface > + PPPoE Client > Ventana de configuración:
  - Pestaña General
    - Name: pppoe-out1 (por ejemplo)
    - Interfaces: ether1 (El conectado al router del ISP)
  - Pestaña Dial Out
    - User: adslppp@telefonicanetpa
    - Password: adslppp
    - Marcamos las casillas de :Use Peer DNS y Add Default Route.
  - Tras aplicar los cambios podemos ver en la pestaña Traffic un gráfico con los datos de comunicación.
- **Creamos una regla NAT para el interface pppoe-out1:** IP > Firewall > Pestaña NAT > + > Ventana de configuración:
  - Pestaña General
    - Chain: srcnat
    - Out. Interface: pppoe-out1
  - Pestaña Action
    - Action: masquerade

Last update:

2025/04/28 doc:tec:net:router\_ros:faq:pppoe:inicio [https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router\\_ros:faq:pppoe:inicio](https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router_ros:faq:pppoe:inicio)  
10:46

---

## Proceso en el router del ISP

- Se configura como monopuesto.

From:

<https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

[https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router\\_ros:faq:pppoe:inicio](https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router_ros:faq:pppoe:inicio)

Last update: **2025/04/28 10:46**

