

## Debian: Inicio automático de sesión sin contraseña



Tomado de [Un bruto con Debian](#)

Pueden existir ocasiones en las que queremos arrancar nuestro ordenador y que se inicie Debian sin pasar antes por el trámite de introducir usuario y contraseña. Bien sea porque estamos totalmente seguros de que solo nosotros utilizamos el ordenador, bien porque el equipo solo lo usa un niño para jugar y no queremos complicarle con contraseñas, o por cualquier otro motivo.

El proceso depende del entorno gráfico que estés utilizando: Más concretamente, del gestor de inicio de sesión. En las instrucciones que se dan a continuación, donde pone `nombre_usuario` se sustituirá por el nombre de la cuenta del usuario en cuestión.

Con este procedimiento, al reiniciar el equipo se iniciara automáticamente la sesión del usuario que quieras. Por favor, ni se te pase por la cabeza hacerlo con el usuario `root`.

### Con Gnome

Si tenemos GDM3 como gestor de inicio hay que hacer lo siguiente:

1. Editar como superusuario el fichero `/etc/gdm3/daemon.conf`

```
gksudo gedit /etc/gdm3/daemon.conf
```

2. Buscaremos las siguientes líneas:

```
# AutomaticLoginEnable = false  
# AutomaticLogin =
```

3. Las descomentaremos, es decir, quitaremos el carácter `#` del principio y añadiremos nuestro usuario al final de la segunda línea, quedando algo así:

```
AutomaticLoginEnable = false  
AutomaticLogin = nombre_usuario
```

### Con Mate

En su gestor de arranque MDM, el procedimiento es el mismo que en Gnome, pero el fichero a editar es `/etc/mdm/mdm.conf`.

### Con XFCE

En su gestor de inicio `lightdm` habrá que:

1. Editar el fichero `/etc/lightdm/lightdm.conf`

```
gksudo leafpad /etc/lightdm/lightdm.conf
```

2. Aquí añadiremos al final una línea que diga...

```
autologin-user=nombre_usuario
```

### Con LXDE

En el gestor de inicio `lxdm` habrá que:

1. Editar el fichero `/etc/lxdm/lxdm.conf` y añadir al final la línea...

```
autologin=nombre_usuario
```



En Debian 9 el gestor de inicio es `lightdm` y

1. Editaremos el fichero `/etc/lightdm/lightdm.conf` descomentando y completando la línea...

```
autologin-user=nombre_usuario
```



Aquí tienes más información acerca de [LigthDM](#)

From:

<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:auto:inicio>

Last update: **2021/12/25 03:00**

