

# Problemas con teclas especiales

## Teclas especiales para ajustar brillo pantalla

- En mi portátil hay teclas especiales para disminuir y aumentar el brillo de la pantalla. Funcionan sin problemas en Windows pero en Linux pierden su funcionalidad.
- En Debian 13 lo más práctico es usar `brightnessctl`, que sirve para controlar la retroiluminación de la pantalla desde la terminal y está empaquetado en Debian.
- **Instalación.** Abrir una terminal y ejecutar:

```
# apt update
# apt install brightnessctl
```

- **Uso básico**

- Para ver los dispositivos disponibles:

```
$ brightnessctl -l
```

- Para subir o bajar la luminosidad, por ejemplo:

```
$ brightnessctl set 10%+
$ brightnessctl set 10%-
```

- Para fijar un valor exacto:

```
$ brightnessctl set 50%
```

- Si las teclas Fn no funcionan y por lo tanto el portátil HP Pavilion x360 no responde a las teclas de brillo, suele funcionar crear accesos directos personalizados en el entorno gráfico para lanzar `brightnessctl set 10%-` y `brightnessctl set 10%+`. Esta solución se usa mucho cuando las teclas de brillo no están bien mapeadas en Linux.

- Ejemplo de lanzador `.desktop` en Debian 13 para subir o bajar la luminosidad usando `brightnessctl`.
  - Crear un archivo en el escritorio para subir el brillo un 10%, por ejemplo `Brillo+10.desktop`:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Subir brillo 10%
Exec=brightnessctl set +10%
Icon=display-brightness-high
Terminal=false
Categories=Utility;
```

- Y para bajar el brillo un 10%, otro archivo `Brillo-10.desktop`:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Bajar brillo 10%
Exec=brightnessctl set 10%-
Icon=display-brightness-low
Terminal=false
Categories=Utility;
```

- El campo `Type=Application` y `Exec=...` son los esenciales para un lanzador `.desktop`.
- Dar permisos. Lo haremos ejecutables:

```
chmod +x ~/Escritorio/Brillo+10.desktop
chmod +x ~/Escritorio/Brillo-10.desktop
```

- En Linux, el permiso de ejecución es el que permite lanzar el archivo desde el escritorio o el menú; los

.desktop suelen necesitar ese bit en el escritorio del usuario.

From:  
<https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:  
[https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:fallo\\_fn:inicio?rev=1775489005](https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:fallo_fn:inicio?rev=1775489005)

Last update: **2026/04/06 17:23**

